




In queste pagine vedremo come configurare Outlook Express per poter ricevere e inviare e-mail, attraverso un nuovo account. Avviare il programma Outlook Express. Cliccare su **Strumenti** e in seguito su **Account...**:




Si apre la finestra di impostazione degli account di posta. Cliccare su **Posta Elettronica** in alto.



Accediamo alla sezione di configurazione dei nostri account di posta elettronica (email). Se usate per la prima volta il programma troverete la finestra vuota come da immagine, in caso contrario troverete qui l'elenco delle vostre vecchie caselle di posta. Clicchiamo quindi su **Aggiungi...** e poi su **Posta elettronica...**



Si apre il menu guidato di aggiunta di un nuovo account di posta elettronica. In questo campo, **Nome visualizzato**, inserire il proprio Nome e Cognome o il campo descrittivo (es. Ufficio Commerciale) che volete venga visualizzato da chi riceverà le e-mail da voi e cliccare su **Avanti**.



Per effettuare la configurazione da questo momento in avanti si deve disporre dei dati ricevuti della user e della relativa password:

User ID: **User ID**  
Password: **password**

**Connessione guidata Internet**

**Indirizzo per la posta Internet**

L'indirizzo di posta elettronica viene utilizzato per l'invio e la ricezione di messaggi.

Indirizzo di posta elettronica: **tuonome@tuosito**

Ad esempio: prova@microsoft.com


< Indietro **Avanti >** Annulla

Nei due campi **Server di posta in arrivo (POP3)** e **Server di posta in uscita (SMTP)** inserire i valori:

**POP3:** mail.tuosito.it .com .net .eu ... ecc. ( come da dati inviati )

**SMTP:** vedi elenco smtp su file allegato

Quindi cliccare su **Avanti >**.



**Connessione guidata Internet**

**Nomi dei server della posta**

Il server della posta in arrivo è: POP3

Server posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP):  
**mail.tuosito.it/.it/.com/net**

Il server SMTP è utilizzato per la posta in uscita.

Server posta in uscita (SMTP):  
**vedi elenco smtp su file allegato**

< Indietro **Avanti >** Annulla

Andiamo ora ad inserire la user e la password


Quindi cliccare su **Avanti** e Poi su **Fine**.

Abbiamo così configurato un nuovo account di posta elettronica attraverso il quale sarà possibile inviare e ricevere e-mail.


The image shows a Windows-style dialog box titled "Connessione guidata Internet" with a close button in the top right corner. The main heading is "Accesso alla posta Internet". Below this, there is a text instruction: "Immettere il nome e la password dell'account di posta elettronica forniti dal provider di servizi Internet." There are two input fields: "Nome account:" containing "User ID" and "Password:" containing "password". Below the password field is a checked checkbox labeled "Memorizza password". A paragraph of text explains the SPA (Secure Password Authentication) system: "Se il provider di servizi Internet richiede l'utilizzo del sistema di autenticazione tramite password (SPA) per accedere all'account della posta, selezionare la casella di controllo Accesso tramite autenticazione password di protezione (SPA)." Below this text is an unchecked checkbox labeled "Accesso tramite autenticazione password di protezione". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "< Indietro", "Avanti >" (which is circled in red), and "Annulla".

Nel caso abbiate un abbonamento di tipo smart adsl (.191) bisogna attivare l'opzione **Autenticazione del server necessaria**.


Siamo nella finestra di gestione degli Account di Posta Elettronica. In questa finestra troverete tutti i vostri account di posta elettronica, più il nuovo account appena creato. Selezionate (cliccando sopra il nome una volta) l'account che volete modificare (ad es. nell'immagine **tuonome**) e quindi cliccare sul pulsante **Proprietà**




Si apre la finestra **Proprietà** con tutti i parametri del nostro Account:



Clicchiamo su **Server** selezioniamo la voce **Autenticazione del server necessaria** e clicchiamo su **Impostazioni...**



Si apre la finestra:



Inserire alla voce **Nome account** e **Password** i valori che compaiono nel vostro contratto adsl. Se non li avete contattate il vostro fornitore di servizi adsl e fateveli dare.

A questo punto clicchiamo su **Ok** e poi su **Applica** e siamo pronti per inviare e ricevere le e-mail dell'account appena configurato.